

YOLOv11 官方介绍文档中文译本

YOLOv11 官方介绍文档中文译本

Chapter 2.如何训练模型

2.1 YOLO11的训练模式主要功能

2.2 使用示例

2.2.1 单GPU与CPU训练示例

2.2.2 多GPU训练

2.2.3 Apple Silicon MPS训练

2.2.4 恢复中断的训练

2.3 参数说明

2.4 YOLO模型的数据增强设置和超参数

2.5 训练日志记录

2.5.1 使用Comet

2.5.2 使用ClearML

2.5.3 使用TensorBoard

2.6 常见问题解答 (FAQ)

如何使用Ultralytics YOLO11训练目标检测模型？

Ultralytics YOLO11训练模式的主要特点是什么？

如何从中断的会话中恢复训练？

YOLO11支持在Apple Silicon芯片上训练吗？

常见的训练设置有哪些，如何配置？（重要，第一次训练可以直接看[这里](#)）

2.7 总结

Chapter 2.如何训练模型

2.1 YOLO11的训练模式主要功能

以下是YOLO11训练模式的一些显著特点：

1. **自动数据集下载**：首次使用时，会自动下载标准数据集，如COCO、VOC和ImageNet。
2. **多GPU支持**：无缝扩展训练任务至多块GPU，从而加快训练过程。
3. **超参数配置**：可以通过YAML配置文件或CLI参数来修改超参数。
4. **可视化与监控**：实时跟踪训练指标并可视化学习过程，以便更深入地了解模型表现。

提示

YOLO11支持数据集（如COCO、VOC、ImageNet等）在首次使用时自动下载。例如，通过以下命令可训练COCO数据集：

```
yolo train data=coco.yaml
```

2.2 使用示例

在COCO8数据集上以640的图像尺寸训练YOLO11n模型，运行100个epoch。训练设备可以通过 `device` 参数指定。如果未指定，将优先使用GPU设备 `device=0`（如果可用），否则使用CPU（`device='cpu'`）。具体的训练参数请参考下文“参数说明”部分。

2.2.1 单GPU与CPU训练示例

设备会自动检测：如果GPU可用，则使用GPU；否则，训练将在CPU上运行。

Python代码示例

```
from ultralytics import YOLO

# 加载模型
model = YOLO("yolo11n.yaml") # 从YAML文件构建新模型
model = YOLO("yolo11n.pt") # 加载预训练模型（推荐用于训练）
model = YOLO("yolo11n.yaml").load("yolo11n.pt") # 从YAML文件构建并加载权重

# 开始训练
results = model.train(data="coco8.yaml", epochs=100, imgsz=640)
```

2.2.2 多GPU训练

多GPU训练可以通过将训练任务分配到多块GPU上，更高效地利用硬件资源。这一功能可以通过Python API或命令行实现。要启用多GPU训练，需要指定要使用的GPU设备ID。

多GPU训练示例 以下代码示例展示了如何使用CUDA设备0和1进行双GPU训练。根据需求可以扩展到更多GPU。

Python代码示例

```
from ultralytics import YOLO

# 加载模型
model = YOLO("yolo11n.pt") # 加载预训练模型（推荐用于训练）

# 使用两块GPU训练
results = model.train(data="coco8.yaml", epochs=100, imgsz=640, device=[0, 1])
```

2.2.3 Apple Silicon MPS训练

Ultralytics YOLO现已支持Apple Silicon芯片，利用Metal Performance Shaders (MPS)框架可以在Apple定制的芯片上进行高效训练。

要在Apple Silicon设备上启用训练，只需在训练时将 `device` 参数设置为 `mps`。以下是Python和命令行的代码示例：

MPS训练示例

```
from ultralytics import YOLO

# 加载模型
model = YOLO("yolo11n.pt") # 加载预训练模型（推荐用于训练）

# 使用MPS训练
results = model.train(data="coco8.yaml", epochs=100, imgsz=640, device="mps")
```

利用Apple Silicon芯片的计算能力，能够更高效地处理训练任务。更多详细指导和高级配置选项请参考PyTorch MPS文档。

2.2.4 恢复中断的训练

在深度学习中，从之前的保存状态恢复训练是一项重要功能，适用于意外中断或希望用新数据继续训练的场景。

恢复训练时，Ultralytics YOLO会加载上次保存的模型权重，同时恢复优化器状态、学习率调度器和训练的轮次信息，从而无缝继续训练。

只需在调用 `train` 方法时将 `resume` 参数设置为 `True`，并指定保存的 `.pt` 文件路径，即可恢复训练。

恢复训练示例

```
from ultralytics import YOLO

# 加载部分训练的模型
model = YOLO("path/to/last.pt") # 加载部分训练的模型

# 恢复训练
results = model.train(resume=True)
```

当 `resume=True` 时，训练函数会从指定的 `.pt` 文件中加载状态并继续训练。如果未设置 `resume` 或将其设置为 `False`，训练函数会启动新一轮训练。

请注意，默认情况下，训练过程会在每个epoch结束时保存检查点（或通过 `save_period` 参数设置固定间隔保存）。因此，要恢复训练，必须至少完成1个epoch的训练。

2.3 参数说明

YOLO模型的训练设置涵盖了训练过程中使用的多种超参数和配置。这些设置会影响模型的性能、速度和准确性。关键的训练设置包括批量大小、学习率、动量以及权重衰减。此外，优化器的选择、损失函数以及训练数据集的组成也会对训练过程产生影响。通过仔细调整和实验这些设置，可以优化模型性能。

参数名	默认值	描述
model	None	指定训练的模型文件，可以是预训练模型的 <code>.pt</code> 文件路径，也可以是 <code>.yaml</code> 配置文件路径。
data	None	数据集配置文件的路径（例如 <code>coco8.yaml</code> ）。文件包含训练和验证数据路径、类别名称和类别数量等信息。
epochs	100	总训练轮数，每个轮次表示对整个数据集的一次完整遍历。调整此值会影响训练时间和模型性能。
time	None	最大训练时间（小时）。若设置此值，将覆盖 <code>epochs</code> 参数，按指定时长自动停止训练，适用于时间受限的训练。
patience	100	验证指标无改进时的等待轮数，用于早停训练，防止过拟合。
batch	16	批量大小，可设置为整数（如 <code>batch=16</code> ）、自动模式（60% GPU内存利用率 <code>batch=-1</code> ）、或指定利用率（如 <code>batch=0.70</code> ）。
imgsz	640	训练图像的目标大小，所有图像会被调整为此尺寸后再输入模型。影响模型的准确性和计算复杂度。

参数名	默认值	描述
save	True	启用训练检查点和最终模型权重保存，便于恢复训练或模型部署。
save_period	-1	模型检查点保存频率（以epoch为单位），-1 表示禁用此功能。适用于长时间训练中保存中间模型。
cache	False	启用数据集图像缓存到内存（True/ram）、磁盘（disk）或禁用（False）。提高训练速度但会增加内存使用。
device	None	指定计算设备：单GPU（device=0）、多GPU（device=0,1）、CPU（device=cpu）或Apple芯片MPS（device=mps）。
workers	8	数据加载的工作线程数量（多GPU训练时为每个RANK）。影响数据预处理速度，特别是在多GPU环境中。
project	None	训练输出保存的项目目录名称，用于组织不同实验的存储。
name	None	训练运行的名称，在项目文件夹内创建子目录以存储训练日志和输出。
exist_ok	False	如果为 True，允许覆盖现有的项目/名称目录，适用于迭代实验而无需手动清理之前的输出。
pretrained	True	是否从预训练模型开始训练，可为布尔值或特定模型路径。提高训练效率和模型性能。
optimizer	'auto'	选择训练优化器，例如 SGD、Adam、Adamw 等，或自动选择（auto）。影响收敛速度和稳定性。
seed	0	设置训练的随机种子，确保相同配置下结果的可复现性。
deterministic	True	强制使用确定性算法，确保结果可复现，但可能因限制非确定性算法而影响性能和速度。
single_cls	False	将多类别数据集集中的所有类别视为单一类别，适用于二分类任务或关注目标存在性的任务。
rect	False	启用矩形训练，优化批次组合以最小化填充。提高效率和速度，但可能影响模型精度。
cos_lr	False	使用余弦学习率调度器，根据余弦曲线调整学习率以实现更好的收敛性。
close_mosaic	10	禁用最后N个epoch的Mosaic数据增强，以稳定训练。设置为0则禁用此功能。
resume	False	从最后保存的检查点恢复训练，自动加载模型权重、优化器状态和epoch计数，无缝继续训练。
amp	True	启用自动混合精度训练，减少内存使用并可能加快训练速度，且对准确性影响较小。

参数名	默认值	描述
fraction	1.0	指定用于训练的数据集比例，允许在资源有限或实验中使用数据集子集。
profile	False	启用ONNX和TensorRT速度的分析，适用于优化模型部署。
freeze	None	冻结模型的前N层或指定索引的层，减少可训练参数，用于微调或迁移学习。
lr0	0.01	初始学习率（如SGD=1E-2，Adam=1E-3），调整此值对优化过程至关重要，影响模型权重的更新速度。
lrf	0.01	最终学习率为初始学习率的比例（ $lr0 * lrf$ ），配合调度器随时间调整学习率。
momentum	0.937	动量因子（用于SGD）或Adam的beta1，影响当前更新中过去梯度的占比。
weight_decay	0.0005	L2正则化项，惩罚较大的权重以防止过拟合。
warmup_epochs	3.0	学习率预热的epoch数，逐渐从低值增加到初始学习率以稳定早期训练。
warmup_momentum	0.8	预热阶段的初始动量，随预热期逐步调整为设定动量。
warmup_bias_lr	0.1	预热阶段偏置参数的学习率，帮助稳定模型训练的初始阶段。
box	7.5	损失函数中边界框损失的权重，影响边界框坐标预测的准确性。
cls	0.5	分类损失的权重，影响正确分类的重要性相对于其他损失组件的比例。
dfc	1.5	分布式焦点损失权重，用于某些YOLO版本中的细粒度分类。
pose	12.0	姿态估计模型中姿态损失的权重，影响关键点预测的准确性。
kobj	2.0	姿态估计模型中关键点目标性损失的权重，平衡检测置信度与姿态准确性。
label_smoothing	0.0	应用标签平滑，将硬标签软化为目标标签与标签分布的混合，提高泛化能力。
nbs	64	用于归一化损失的标称批量大小。
overlap_mask	True	决定对象掩码是否在训练中合并为单一掩码，或保留每个对象的独立掩码。
mask_ratio	4	分割掩码的降采样比例，影响训练中使用的掩码分辨率。
dropout	0.0	分类任务中的正则化参数，通过随机省略单元防止过拟合。

参数名	默认值	描述
val	True	启用训练期间的验证，允许定期评估模型在独立数据集上的性能。
plots	False	生成并保存训练与验证指标的图表，以及预测示例，为模型性能和学习过程提供可视化洞察。

关于批量大小设置

batch 参数支持以下三种配置方式：

1. **固定批量大小**：直接设置整数值（如 `batch=16`），指定每批图像的数量。
2. **自动模式（60% GPU内存利用率）**：使用 `batch=-1`，根据60%的CUDA内存利用率自动调整批量大小。
3. **指定利用率自动模式**：设置一个利用率值（如 `batch=0.70`），根据GPU内存的指定利用率调整批量大小。

YOLO模型的数据增强设置和超参数

数据增强技术对于提高YOLO模型的鲁棒性和性能至关重要，通过引入训练数据的多样性，有助于模型更好地泛化至未见的数据。以下表格列出了每个增强参数的用途及其对模型的影响：

参数名	类型	默认值	范围	描述
hsv_h	float	0.015	0.0 - 1.0	调整图像色调（hue）占色轮的比例，引入颜色变化，帮助模型适应不同光照条件。
hsv_s	float	0.7	0.0 - 1.0	改变图像饱和度比例，影响颜色强度，用于模拟不同的环境条件。
hsv_v	float	0.4	0.0 - 1.0	修改图像亮度比例，帮助模型在各种光照条件下表现良好。
degrees	float	0.0	-180 - +180	随机旋转图像指定范围内的角度，提高模型识别不同方向对象的能力。
translate	float	0.1	0.0 - 1.0	按图像尺寸比例水平和垂直平移图像，有助于模型学习检测部分可见的目标。
scale	float	0.5	≥ 0.0	按比例因子缩放图像，模拟目标距离摄像机不同距离的效果。
shear	float	0.0	-180 - +180	按指定角度剪切图像，模拟从不同角度观察对象的效果。
perspective	float	0.0	0.0 - 0.001	对图像应用随机透视变换，增强模型理解3D空间中对象的能力。

参数名	类型	默认值	范围	描述
flipud	float	0.0	0.0 - 1.0	按指定概率将图像上下翻转，增加数据多样性，同时保持对象特性不变。
fliplr	float	0.5	0.0 - 1.0	按指定概率将图像左右翻转，用于学习对称对象并增加数据集的多样性。
bgr	float	0.0	0.0 - 1.0	按指定概率将图像通道从RGB翻转为BGR，提高模型对错误通道排序的鲁棒性。
mosaic	float	1.0	0.0 - 1.0	将四张训练图像组合成一张图像，模拟不同场景组成和对象交互，对于复杂场景理解效果显著。
mixup	float	0.0	0.0 - 1.0	混合两张图像及其标签，生成复合图像，通过引入标签噪声和视觉变化增强模型的泛化能力。
copy_paste	float	0.0	0.0 - 1.0	从一张图像复制目标并粘贴到另一张图像上，用于增加目标实例和学习目标遮挡。
copy_paste_mode	str	flip	-	Copy-Paste增强方法选择，包括 <code>flip</code> 或 <code>mixup</code> 。
auto_augment	str	randaugment	-	自动应用预定义的增强策略（如 <code>randaugment</code> 、 <code>autoaugment</code> 、 <code>augmix</code> ），通过增加视觉特性多样性优化分类任务。
erasing	float	0.4	0.0 - 0.9	随机擦除图像的一部分，用于分类训练，鼓励模型关注不那么明显的特征进行识别。
crop_fraction	float	1.0	0.1 - 1.0	裁剪分类图像至其大小的某一比例，强调中央特征并适应不同尺度的目标，减少背景干扰。

2.4 YOLO模型的数据增强设置和超参数

数据增强技术对于提高YOLO模型的鲁棒性和性能至关重要，通过引入训练数据的多样性，有助于模型更好地泛化至未见的数据。以下表格列出了每个增强参数的用途及其对模型的影响：

参数名	类型	默认值	范围	描述
hsv_h	float	0.015	0.0 - 1.0	调整图像色调（hue）占色轮的比例，引入颜色变化，帮助模型适应不同光照条件。

参数名	类型	默认值	范围	描述
hsv_s	float	0.7	0.0 - 1.0	改变图像饱和度比例，影响颜色强度，用于模拟不同的环境条件。
hsv_v	float	0.4	0.0 - 1.0	修改图像亮度比例，帮助模型在各种光照条件下表现良好。
degrees	float	0.0	-180 - +180	随机旋转图像指定范围内的角度，提高模型识别不同方向对象的能力。
translate	float	0.1	0.0 - 1.0	按图像尺寸比例水平和垂直平移图像，有助于模型学习检测部分可见的目标。
scale	float	0.5	≥ 0.0	按比例因子缩放图像，模拟目标距离摄像机不同距离的效果。
shear	float	0.0	-180 - +180	按指定角度剪切图像，模拟从不同角度观察对象的效果。
perspective	float	0.0	0.0 - 0.001	对图像应用随机透视变换，增强模型理解3D空间中对象的能力。
flipud	float	0.0	0.0 - 1.0	按指定概率将图像上下翻转，增加数据多样性，同时保持对象特性不变。
fliplr	float	0.5	0.0 - 1.0	按指定概率将图像左右翻转，用于学习对称对象并增加数据集的多样性。
bgr	float	0.0	0.0 - 1.0	按指定概率将图像通道从RGB翻转为BGR，提高模型对错误通道排序的鲁棒性。
mosaic	float	1.0	0.0 - 1.0	将四张训练图像组合成一张图像，模拟不同场景组成和对象交互，对于复杂场景理解效果显著。
mixup	float	0.0	0.0 - 1.0	混合两张图像及其标签，生成复合图像，通过引入标签噪声和视觉变化增强模型的泛化能力。
copy_paste	float	0.0	0.0 - 1.0	从一张图像复制目标并粘贴到另一张图像上，用于增加目标实例和学习目标遮挡。
copy_paste_mode	str	flip	-	Copy-Paste增强方法选择，包括 <code>flip</code> 或 <code>mixup</code> 。

参数名	类型	默认值	范围	描述
auto_augment	str	randaugment	-	自动应用预定义的增强策略（如 <code>randaugment</code> 、 <code>autoaugment</code> 、 <code>augmix</code> ），通过增加视觉特性多样性优化分类任务。
erasing	float	0.4	0.0 - 0.9	随机擦除图像的一部分，用于分类训练，鼓励模型关注不那么明显的特征进行识别。
crop_fraction	float	1.0	0.1 - 1.0	裁剪分类图像至其大小的某一比例，强调中央特征并适应不同尺度的目标，减少背景干扰。

说明

- 这些增强参数可以根据数据集和具体任务的要求进行调整。
- 通过实验不同参数值，可以找到最佳增强策略，从而提升模型性能。

2.5 训练日志记录

在YOLO11模型的训练中，跟踪模型性能是非常重要的。Ultralytics YOLO支持以下三种日志记录工具：

1. **Comet**：实时记录指标、代码差异和超参数变化，便于实验对比与优化。
2. **ClearML**：开源平台，自动记录实验，支持资源共享与高效协作。
3. **TensorBoard**：可视化训练图表、定量指标和图像数据，帮助直观理解模型表现。

2.5.1 使用Comet

```
# pip install comet_ml
import comet_ml

comet_ml.init()
```

需在Comet官网登录账号并获取API密钥，将其添加到环境变量或脚本中以记录实验。

2.5.2 使用ClearML

```
# pip install clearml
import clearml

clearml.browser_login()
```

运行脚本后，在浏览器中登录ClearML账号并验证会话。

2.5.3 使用TensorBoard

- 在Google Colab中运行：

```
%load_ext tensorboard
tensorboard --logdir ultralytics/runs # 替换为实际的日志目录
```

- 在本地运行：

```
tensorboard --logdir ultralytics/runs # 替换为实际的日志目录
```

然后访问 <http://localhost:6006/> 查看结果。

通过设置日志记录器，所有训练指标将被自动记录到所选平台中。您可以监控模型性能、比较不同模型，并识别需要改进的方面。

2.6 常见问题解答 (FAQ)

如何使用Ultralytics YOLO11训练目标检测模型？

您可以通过Python API或CLI使用Ultralytics YOLO11训练目标检测模型。以下是两种方法的示例：

单GPU或CPU训练示例

```
from ultralytics import YOLO

# 加载模型
model = YOLO("yolo11n.pt") # 加载预训练模型（推荐用于训练）

# 开始训练
results = model.train(data="coco8.yaml", epochs=100, imgsz=640)
```

更多详情请参考[训练设置](#)部分。

Ultralytics YOLO11训练模式的主要特点是什么？

YOLO11的训练模式主要包括以下特点：

1. **自动数据集下载**：支持COCO、VOC、ImageNet等标准数据集的自动下载。
2. **多GPU支持**：通过多GPU训练加速处理。
3. **超参数配置**：可通过YAML文件或CLI参数自定义超参数。
4. **可视化与监控**：实时跟踪训练指标，获得深入的模型性能洞察。

这些功能使训练更加高效且易于根据需求进行定制。详情请参阅[训练模式主要功能](#)部分。

如何从中断的会话中恢复训练？

要恢复中断的训练会话，只需将 `resume` 参数设置为 `True`，并指定最后保存的检查点路径：

恢复训练示例

```
from ultralytics import YOLO

# 加载部分训练的模型
model = YOLO("path/to/last.pt")

# 恢复训练
results = model.train(resume=True)
```

有关更多信息，请查看[恢复中断训练](#)部分。

YOLO11支持在Apple Silicon芯片上训练吗？

是的，Ultralytics YOLO11支持利用Metal Performance Shaders (MPS)框架在Apple Silicon芯片（如M1/M2/M3）上训练模型。只需将 `device` 参数设置为 `mps`。

MPS训练示例

```
from ultralytics import YOLO

# 加载预训练模型
model = YOLO("yolo11n.pt")

# 使用Apple Silicon芯片训练
results = model.train(data="coco8.yaml", epochs=100, imgsz=640, device="mps")
```

详情请参考[Apple Silicon MPS训练](#)部分。

常见的训练设置有哪些，如何配置？（重要，第一次训练可以直接看这里）

Ultralytics YOLO11支持通过参数配置多种训练设置，如批量大小、学习率和训练轮次等。以下是一些关键参数的概述：

参数名	默认值	描述
<code>model</code>	None	模型文件路径，可使用预训练模型或YAML配置文件。
<code>data</code>	None	数据集配置文件路径（如 <code>coco8.yaml</code> ）。
<code>epochs</code>	100	总训练轮次。
<code>batch</code>	16	批量大小，可设置为整数值或自动模式。
<code>imgsz</code>	640	目标训练图像大小。
<code>device</code>	None	训练设备（如 <code>cpu</code> 、 <code>0</code> 、 <code>0,1</code> 或 <code>mps</code> ）。
<code>save</code>	True	启用训练检查点和最终模型权重保存。

有关详细指南，请查看[训练设置](#)部分。

2.7 总结

以上涵盖了 YOLO11 训练的主要功能和使用方式。如有问题请查阅官方原文 <https://docs.ultralytics.com/modes/train>